

## AUDACITY EN LLIUREX


Als ordinadors dels centres, que estan en *lliurex*, també podem treballar amb l'*audacity*. De fet, en els ordinadors *lliurex* no cal instal·lar el programa ja que està (o deuria estar) per defecte instal·lat a l'ordinador.

Per obrir el programa seguim els següents passos:


Aplicaciones > sonido y vídeo > audacity, editor de sonidos



En seleccionar-lo, s'obrirà el programa i ens apareix una finestra on ens diu (en anglés) les diferents maneres de resoldre dubtes o buscar ajuda sobre el programa.




Acceptem i se'ns queda l'àrea de treball del programa a la vista:




Ara anem a obrir la cançó que volem modificar. Per a això posem:


File > Import > Audio




Seleccionem la cançó que volem. Recomanem que aquesta cançó es trobe a l'escriptori o a un pen drive (anomenat *sistema de archivos*) per trobar-la fàcilment. En seleccionar-la, ens apareix l'àudio a l'àrea de treball:




Per tal de canviar-li la tonalitat a la cançó, busquem i seleccionem al menú superior: Effect > Change Pitch




En clicar aquesta opció se'ns obrirà una finestra en la qual li hem de posar en primer lloc, en quina tonalitat està la cançó (apareix una tonalitat per defecte però eixa no és la correcta):




I li hem de dir també a quina tonalitat volem transportar-la, i si cap a dalt (Up) o cap avall (Down)




En posar *Aceptar* apareixerà l'àudio a l'àrea de treball, ja transportada. Ja la tenim!



Ara tenim dues opcions per guardar la cançó. La primera opció és guardar-la per a obrir-la més tard al programa i seguir modificant-la. Per fer aquesta opció cal posar al menú de dalt: File > save project as




I ens apareixerà una finestra com aquesta en la qual ens avisa que amb el format en què estem guardant l'àudio no el podrem escoltar en cap lloc que no siga el mateix programa audacity. Acceptem.




Si per contra, la cançó ja la tenim modificada completament i no li volem fer més canvi, aleshores hem de seleccionar:

File > export




Aleshores ens preguntarà quin nom li volem posar a la cançó, on la volem guardar i en quin format




## AUDACITY – VERSIÓ EN CASTELLÀ

*La versió en castellà pot ser utilitzada seleccionant la llengua en el procés d'instal·lació del programa als ordinadors Windows, en descarregar el programa des d'Internet.*

Busquem la icona d'Audacity a l'escriptori o busquem el programa al cercador del menú inici del nostre ordinador i en obrir-lo ens apareix l'àrea de treball del programa en primer pla:




Aleshores seleccionem en el menú de dalt: Archivo>importar>audio i busquem la cançó que volem modificar i l'obrim.








Ens apareixerà aquesta imatge, és a dir, l'àudio que volem treballar a l'àrea de treball:



Per tal de canviar la tonalitat de la cançó, cal que posem al menú principal: Efecto>cambiar tono




I se'ns obrirà una finestreta en la qual li hem de dir el to en el que està la cançó (per defecte apareix un to, però no és el correcte) i el to on la volem transportar, indicant també si busquem eixa tonalitat més aguda o més greu respecte a l'original (arriba o abajo).




Posem acceptar i voilà! Ens apareixerà l'àudio ja amb la nova tonalitat.

### **I com guardem??**


Si volem guardar la cançó per a **no** fer-li més modificacions hem de posar: Archivo>exportar i posar-li el nom que vulguem i guardar-la en el lloc que vulguem del nostre ordinador:




Teniu en compte que a l'hora de guardar, podem triar el format en què volem guardar la cançó:



En canvi, si volem guardar la cançó, però no hem acabat de fer-li modificacions, ho farem de la següent manera: Archivo>guardar proyecto como. I li poseu el nom que vulgueu i ho guardeu al lloc que vulgueu del vostre ordinador. Així es guarda en un format llegible per al programa i podeu fer posteriors modificacions:



Quan guardeu d'aquesta manera, vos apareixerà una finestreta com aquesta:



Simplement està recordant que estàs guardant la cançó en un format per al programa, per a poder-la obrir en un altre moment i poder-li afegir modificacions. Però amb aquest format no estàs guardant la cançó per a poder ser escoltada.